



PrestaShop

FICHE 8

Créer les catégories


FICHE 8 : Créer les catégories

Il est essentiel de disposer de catégories, car elles vous permettent de regrouper les produits équivalents. Ainsi, les clients peuvent facilement s'y retrouver parmi vos nombreux produits et limiter leur recherche quand ils cherchent un type particulier de produit.


Les catégories déterminent comment les visiteurs navigueront sur votre site et rechercheront parmi vos produits. Vous devez élaborer votre arborescence de catégories avant même de commencer à rédiger vos fiches produits.

Les catégories sont gérées dans la page "Catégories" du menu "Catalogue". Cette page présente un tableau des catégories existant actuellement, avec leurs principales informations. Pour voir la sous-catégorie, cliquez sur la catégorie-mère, ou sélectionnez "Détails" dans le menu des actions.


Pour créer vos catégories :



Cliquez sur Catalogue /Catégories



Ajoutez une catégorie




Remplissez le formulaire et enregistrez.




Dès que vous enregistrez, les catégories apparaissent. Elles apparaissent dans le menu de la page d'accueil dans l'ordre (position). Vous pouvez les déplacer en les glissant vers le haut ou vers le bas.

Pour la catégorie « Vêtements Marque Chic », je crée une sous-catégorie « vêtements hommes » et une autre « vêtements femmes ».


Cliquez sur la catégorie créée. La fenêtre ci-dessous apparaît. Cliquez sur ajouter une catégorie pour créer la sous-catégorie « Vêtements femmes »




Faites la même chose pour les autres sous catégories relevant de la catégorie mère (Ex : Vêtements Hommes...).




Pour intégrer les catégories et sous catégories dans le menu de la page d'accueil (voir ci-dessous).






Cliquez sur modules et services.



Sélectionnez « modules installés » et tapez « menu » dans la barre de recherche.



Le module menu apparaît. Cliquez sur configurer



A gauche, les éléments du menu affichés sur la page d'accueil et à droite les pages et les catégories disponibles. Déroulez les éléments disponibles, sélectionnez la catégorie et ajoutez-là au menu de votre page d'accueil.

LIEN DU MENU

Modifier la position	Éléments sélectionnés	Éléments disponibles
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	Marque Chic Class One Class One juniors Accessories	<ul style="list-style-type: none">Accessoires (Boutique)Papeterie (Boutique)Accessoires de maison (Boutique)Vêtements Marque Chic (Boutique)Vêtements hommes (Boutique)Vêtements Femmes (Boutique) <p>Produits Choisissez un ID de produit</p> <p>Liens du menu</p>
	<input type="button" value="→ Retirer"/>	<input type="button" value="← Ajouter"/>

Sélectionnez la catégorie et ajoutez-là au menu. N'ajoutez pas les sous catégories.

Configurer
Menu principal

Précédent Traduire Vérifier la mise à jour Points d'accroc

LIEN DU MENU

Modifier la position	Éléments sélectionnés	Éléments disponibles
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	Marque Chic Class One Class One juniors Accessories Vêtements Marque Chic (Boutique)	<ul style="list-style-type: none">Accessoires (Boutique)Papeterie (Boutique)Accessoires de maison (Boutique)Vêtements Marque Chic (Boutique)Vêtements hommes (Boutique)Vêtements Femmes (Boutique) <p>Produits Choisissez un ID de produit</p> <p>Liens du menu</p>
	<input type="button" value="→ Retirer"/>	<input type="button" value="← Ajouter"/>

Contactez-nous

français ▼ Devise : EUR € ▼

my store MARQUE CHIC CLASS ONE CLASS ONE JUNIORS ACC

VÊTEMENTS MARQUE CHIC

VÊTEMENTS HOMMES VÊTEMENTS FEMMES

Mohammed Alioui-Lycée François Villon – Les Mureaux

Allez sur la page d'accueil et vérifiez.